


De link naar beheer



Onderwerp	iLogboek legionella app handleiding
Versie	Versie 2.1.0 (66)
Datum	20200618
Auteur	DiiP/KZ

iLogboek app downloaden



App Store



10:03



diip ilogboek



Annuleer




DiiP iLogboek

Zakelijk



★★★★★ 2




DiiP iLogboek app downloaden uit de App Store.

Met de iLogboek app registreert u uw legionella beheerstaak.

Met de iLogboek app werkt u offline. Hiervoor moeten wel de benodigde tappuntenlijsten naar de app worden gedownload.

iLogboek app



- **BELANGRIJK:** Bij een update, eerst oude tappuntenlijst verzenden en dan de app verwijderen.
- Voordat u de app opent, eerst de tappuntenlijst(en) uit iLogboek downloaden naar de app.
- Login met de initialen die duidelijk maken wie de inspectie heeft uitgevoerd. Ook kan als inlog een projectnummer worden gebruikt.
- De iLogboek app werkt op het besturingssysteem iOS.
- De DiiP iLogboek app is een offline tool. Via internet verzend u de afgeronde tappuntenlijsten naar iLogboek.

Download tappuntenlijst

10:15 4G

AA diipbmis.nl

Na inloggen kies locatie

Selecteer legionellalogboek

Selecteer tappuntenlijst

Selecteer looplijst

Selecteer Download

Volg de download stappen

Open met kopieer naar iLogboek

Looplijst wordt in gelezen in de App

iLogboek www.diip.nl

Login;

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord


16:32 4G

iLogboek app versie 2.1.0 (66)

Typ of scan uw inlognaam

Uw naam

Start app



Scan pas met camera


Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

↑ Z X C V B N M ↵

123 😊 🎤 spatie ga

Legionella app instellen



- Kalibratie correctie
- Kritische ondergrens
- Kritische bovengrens
- Selecteer meter
- Vervolg meting

Legionella temperatuur meting (1)




Na scannen barcode wordt automatisch de temperatuur meetactie getoond.

Temperatuur meting registreert:
Start | Laagste | Piek | Eind (temperatuur)

Legionella temperatuur meting (2)



Selecteer pagina



Info pagina

Via swipen bewerken van verdieping of ruimte naam.

Info velden te bewerken via scrollen of invoeren.

Legionella temperatuur meting (2)



Meetscherm



Start en stop meting

Meerdere metingen gelijktijdig uitvoeren.

